


# NOICHL IT-MANAGEMENT



## Kurzbeschreibung – Mino<sup>®</sup>Menü


Bei MinoMenü handelt es sich um ein frei parametrierbares Menüsystem auf GreenScreen-Basis.



In jedem Bild ist es möglich, mittels der Funktionstaste F2 ein Fenster zu öffnen, in dem frei parametrierbare Funktionen hinterlegt werden können.



Ebenso verhält es sich mit der direkten Eingabe eines Kurzaufrufes. Eine Liste der möglichen Kurzaufrufe ist mittels der Funktionstaste F4 auf das Kurzaufrufeingabefeld jederzeit aufrufbar



## Kurzbeschreibung – Mino<sup>®</sup>Menü

```

06.08.2010 * NIT                               MinoMenu - Menü                               * 11:11:07
FAK000 NIT * Testfirma                           * NIT

Auswahlmöglichkeiten:
  1. Stammdaten
  2. Rechnungsleg
 10. Listen
 70. Firma wechse
 80. Sonderprogra
 81. Parameter
 82. Tabellen
 90. Abmelden
Auswahl  Kurzaufruf
  _____

ab Kurzaufruf :
ab Bezeichnung:
Aw Kurzaufruf Aktionsname
  _ FW          Firma wechseln
  _ SPERREN     Bildschirm sperren
  _ 9DSPMSG     Nachrichten anzeigen
  _ 9QCMD       Befehlszeilen
  _ 9RCLRSC     Umgebung bereinigen
  _ 9WRKSBMJOB  Übergebene Jobs anzeigen
  _ 9WRKSPLF    Druckausgabewarteschlange anz.
  
```

Diverse Funktionen des Menüs können im Parametriermenü eingestellt werden.

```

06.08.2010 * NIT                               MinoMenu - Menü                               * 11:12:09
FAK100 NIT * Testfirma                           * NIT

Auswahlmöglichkeiten:
  1. Benutzerangaben
  2. Belegnummernvergabe
  3. Bezugsbereiche
 11. Aktionen
 12. Kurzaufrufe
  
```

## Berechtigte Benutzer


```

06.08.2010 *                               Benutzerangaben                               * 11:12:40
MF701R NIT *                               * Liste

ab Benutzer: NIT

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw User      Benutzername      Ndl Berechtigungen
  _ NIT      : Michael Noichl    _ J J J J
  
```



## Kurzbeschreibung – Mino® Menü

### Parametrierung der Menüs

```

06.08.2010 *           Aktionen           * 11:13:31
X1003R NIT *           * Liste

ab Programm:          ab Bezeichnung:      Klasse: MEN

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw Programm  Pos.  Bezeichnung          Aktion  Art  KE2345S
__ FAK000    001  Stammdaten           FAK001  *MEN
__ FAK000    002  Rechnungslegung     FAK002  *MEN
__ FAK000    003                                     *TXT
__ FAK000    010  Listen              FAK090  *MEN
__ FAK000    011                                     *TXT
__ FAK000    070  Firma wechseln     X0001C  *PGM
__ FAK000    071                                     *TXT
__ FAK000    080  Sonderprogramme    FAK900  *MEN
__ FAK000    081  Parameter          FAK100  *MEN
__ FAK000    082  Tabellen           FAK200  *MEN
__ FAK000    083                                     *TXT
__ FAK000    090  Abmelden           SIGNOFF  *CMD

F3=Verlassen  F6=Hinzufügen
    
```

### Verzweigen auf Untermenüs

```


06.08.2010 *           Aktionen           * 11:14:58
X1003R NIT *           * Liste

ab Programm: FAK100   ab Bezeichnung:      Klasse: MEN

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw Programm  Pos.  Bezeichnung          Aktion  Art  KE2345S
█ FAK100    001  Benutzerangaben     MF701R  *ANW
__ FAK100    002  Belegnummernvergabe MF702R  *ANW
__ FAK100    003  Bezugsbereiche     MF703R  *ANW
__ FAK100    010                                     *TXT
__ FAK100    011  Aktionen           X1003R  *ANW
__ FAK100    012  Kurzaufrufe       X1004R  *ANW
__ FAK200    001  Bankleitzahlen     MT101R  *ANW
__ FAK200    002  Länderkennzeichen MT102R  *ANW
__ FAK200    003  Währungsschlüssel MT103R  *ANW
__ FAK200    004  Bundesländer       MT104R  *ANW
__ FAK200    005  Niederlassungen    MT105R  *ANW
__ FAK200    006  Verwaltungskennzeichen MT106R  *ANW
    
```

### Verzweigen auf Programme (Bsp.: Menü FAK100)



## Kurzbeschreibung – Mino® Menü

### Parametrierung der Kurzaufrufe

```

06.08.2010 *           Kurzaufrufe           * 11:15:38
X1004R NIT *           * Liste

ab Kurzaufruf: _____ ab Bezeichnung: _____
ab Programm : _____
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw Kurzaufruf Aktion   Art Bezeichnung
  FW      X0001C      *PGM Firma wechseln
  SPERREN DSCJOB      *CMD Bildschirm sperren
  9DSPMSG DSPMSG      *CMD Nachrichten anzeigen
  9QCMD   QCMD        *PGM Befehlszeilen
  9RCLRSC RCLRSC      *CMD Umgebung bereinigen
  9WRKSBJOB WRKSBJOB *CMD Übergebene Jobs anzeigen
  9WRKSPLF WRKSPLF    *CMD Druckausgabewarteschlange anz.

F3=Verlassen F6=Hinzufügen
    
```

### Parametrierung der Aktionen (F2)

```


06.08.2010 *           Aktionen             * 11:18:17
X1003R NIT *           * Liste

ab Programm: X_____ ab Bezeichnung: _____ Klasse: AKT

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw Programm Pos. Bezeichnung   Aktion   Art KE2345S
  X1000R   001 Firmenwechsel    X0001C  *PGM      X
  X1000R   010 Nachrichten anzeigen DSPMSG  *CMD      X
  X1000R   011 Druckausgabewarteschlange anz. WRKSPLF *CMD      X
  X1000R   012 Übergebene Jobs anzeigen WRKSBJOB *CMD      X
  X1000R   020 Nachrichten senden  QEZSNDMG *PGM      X
    
```

# NOICHL IT-MANAGEMENT



## Kurzbeschreibung – Mino® Menü

### Parametrierung von Befehlen (Art \*CML)

```

06.08.2010 *           Aktionen           * 11:40:45
X1003R NIT *           * Liste

ab Programm: ████████ ab Bezeichnung: _____ Klasse: MEN

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Ändern 3=Kopieren 4=Löschen 5=Anzeigen

Aw Programm  Pos. Bezeichnung           Aktion  Art  KE2345S
---
FAK900      010
FAK900      011 Fehlende Auftragskopfsätze     FEHL_AUFTR *CML
FAK900      012 Aufträge ohne Positionen   FEHL_POS   *CML
FAK900      070
FAK900      071 Historie Auftragsköpfe         HIST01    *CML
FAK900      072 Historie Auftragspositionen  HIST02    *CML
FAK900      075
FAK900      077 Test CML                     TEST01    *CML
    
```

Aktion	Laufende Nummer	Commandline
TEST01	1	RUNQRY
TEST01	2	*N
TEST01	3	MINOFDTA/XCMDL00
TEST01	4	RCDSL (*YES)
FEHL_AUFTR	1	RUNQRY
FEHL_AUFTR	2	NIT/FEHL_AUFTR
FEHL_AUFTR	3	OUTTYPE (*DISPLAY)
FEHL_POS	1	RUNQRY
FEHL_POS	2	NIT/AUF_0_POS
FEHL_POS	3	OUTTYPE (*DISPLAY)
HIST01	1	RUNQRY
HIST01	2	*N
HIST01	3	MINOFDTA/HAUFK00
HIST01	4	RCDSL (*YES)
HIST02	1	RUNQRY
HIST02	2	*N
HIST02	3	MINOFDTA/HAUFP00
HIST02	4	RCDSL (*YES)